



無料で気軽にインターネット

無線でネット

FREE SPOT
ブロードバンド・オアシス

www.freespot.com

Windows Vista®の場合…

Windows XPの場合…

「クライアントマネージャV」を利用



Step 1 「クライアントマネージャV」を起動します。画面右下タスクバーの通知領域のアンテナマークをクリックします。【接続先の作成】→【手動設定】→【セキュリティ情報を手動で入力して接続】を選択します。



Step 2 そのスポットで検出されるSSIDが表示されます。「freespot=SecurityPassword (AES)」を選び、【次へ】を押します。



Step 3 【セキュリティの種類(S)】には「WPA-パーソナル(WPA-PSK)」【暗号化の種類(R)】には「AES」を選択してください。【セキュリティキーまたはパスワード(C)】には、「freespot」と入力し、【接続(N)】を押します。接続が完了すると、「freespot=Security Password (AES)に接続しました」とメッセージが表示されますので、最後に【保存して閉じる(O)】を押せば完了です。


Windows標準機能を利用



Step 1 【コントロールパネル】から【モバイルコンピュータ】の【共通で使うモビリティ設定の調整】をクリックします。【Windowsモビリティセンター】画面右、ワイヤレスネットワーク欄のアンテナマークをクリックします。



Step 2 【ネットワークに接続】の画面で「freespot=SecurityPassword (AES)」を選んで右クリックでプロパティを開きます。




Step 3 プロパティ画面が開いたら、セキュリティタブの【セキュリティの種類(E)】に「WPA-パーソナル」【暗号化の種類(N)】には「AES」を選択し、【ネットワークセキュリティキー(K)】には「freespot」と入力し、【OK】を押してください。【ネットワークに接続】の画面に戻りますので、「freespot=Security Password (AES)」を選んで【接続】を押してください。正常に接続が完了すると、「freespot=SecurityPassword (AES)に正しく接続しました」とメッセージが表示されますので、これで完了となります。

「クライアントマネージャ3」を利用



Step 1 「クライアントマネージャ3」を起動します。【検索】を押して、FREESPOTのアクセスポイントを探します。検索されたSSIDの中から「freespot=SecurityPassword (AES)」を選んで、【接続】を押します。



Step 2 次に【接続】画面が表示されるので、【暗号化方式(E)】には「WPA-PSK 8-63文字」を選択し、【暗号キー】に「freespot」を入力して【接続】を押します。(【プロファイルに登録する】にチェックを入れておくと、設定が保存され、その後自動接続が可能です。)




Step 3 ステータスが「接続中」に変わり、最後に「成功」と表示されましたら、完了です。


Windows標準機能を利用



Step 1 Windows画面右下についている、ワイヤレスネットワーク接続のアイコンを右クリックして、ネットワーク接続を開いてください。



Step 2 【ワイヤレスネットワーク接続】画面を開いたら、検索されたアクセスポイントの中から、「freespot=SecurityPassword (AES)」を選択し、【接続】を押してください。



Step 3 次に【ワイヤレスネットワーク接続】画面が表示されますので、【ネットワークキー(K)】および、【ネットワークキーの確認入力(O)】に「freespot」と入力し、【接続】を押します。正常に接続が完了したら、【ワイヤレスネットワーク接続】画面の「freespot=Security Password (AES)」の項目に☆マークがつかれます。

ノートパソコンをご利用の方へ
安心・簡単セキュリティー

メール認証・MACアドレス認証

●初回のメール認証で、あとは簡単そのままアクセス!

簡単登録

初回メール認証

あなたの携帯メールにパスワードが送られてきます。



初回アクセス時の登録画面から、あなたの携帯メールアドレスを登録ください。



あなたの携帯メールにパスワードが届きます。



携帯メールに送られてきたパスワードを入力するとアクセスができます。

2回目からは…

あなたのパソコンは登録 (MACアドレス認証) されているので、そのままアクセスできます。



あなたのパソコンが自動的に認証され、今までのアクセス状況等が表示されます。

認証の有効期限は最大6ヶ月です
最大6ヶ月(広告承諾の場合)で、自動的に登録が抹消されます。再登録してください。
●メール認証を行わない、ゲスト方式(利用時間10分)での接続も可能です。

ニンテンドーDS®は認証フリーです
ニンテンドーDS®の認証は不要です。そのままアクセスください。

※ニンテンドーDSは任天堂の登録商標です。
※「プレイステーション」および「PSP」は株式会社ソニーコンピュータエンタテインメントの登録商標です。
※iPodおよびiPhoneはApple Inc.の商標です。
※iPhone商標は、アイホン株式会社ライセンスに基づき使用されています。

ゲーム機の場合…

ニンテンドーDS®


通常設定なしで接続できます!



Step 1 【Wi-Fiコネクション設定】を選択。【Wi-Fi接続先選択】をタッチ→【未設定】の接続先をタッチ→【アクセスポイントを検索】をタッチ。検索されたアクセスポイントの一覧画面に進みます。




Step 2 「FREESPOT」を選択します。



Step 3 設定した内容で接続テストを行います【はい】をタッチしてください。設定完了後【もどる】をタッチしてゲームに戻ります。

PSP®「プレイステーション・ポータブル」


※「システムソフトウェアバージョン2.00」へのバージョンアップが必要です。



Step 1 「ネットワーク設定」を起動します。【インフラストラクチャーモード】を選択し、【新しい接続】を作成。→接続名を入力(お好きな名前を入力するか、【検索1】のままでかまいません。)
→【検索する】を押してください。



Step 2 「FREESPOT」を選択します。ワイヤレスLANセキュリティ設定では、電波暗号化の有無を確認します。



Step 3 【接続テストをする】を実行。画面一番下にある「インターネット接続: 成功」を確認すればOK。ホームメニューの「インターネットブラウザ」を起動します。

iPhone 3G/iPod touchの場合…

Apple iPhone 3G/iPod touch

Step 1 【設定】をタップします。

Step 2 【設定】で【Wi-Fi】をタップします。

Step 3 【Wi-Fi】をON(左)にして、無線LANをスキャン「freespot=SecurityPassword (AES)」を選んでください。

Step 4 小文字で「freespot」と入力。

Step 5 接続完了画面

